

Benutzergruppen aus Entra ID synchronisieren

Innerhalb von ATLAS gibt es zwei Möglichkeiten, Benutzergruppen aus Entra ID mit ATLAS zu synchronisieren.

- **Option 1:** Basierend auf dem Gruppennamen. Dies wird von allen Entra-ID-Abonnements unterstützt.
- **Option 2:** Direkt über die Enterprise-Anwendung. Dies wird von allen kostenpflichtigen Entra-ID-Abonnements unterstützt.

➤ Option 1 (Free Tier): Basierend auf dem Gruppennamen

Alle in Entra ID eingerichteten Gruppen mit dem Namen ATLAS werden mit ATLAS synchronisiert.

Entra-ID-Gruppen

| | | |
|--------------------------|----|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | AA | ATLAS Administrator |
| <input type="checkbox"/> | AI | ATLAS ITRS |
| <input type="checkbox"/> | AM | ATLAS Management |

Diese Synchronisierung kann bis zu 5 Minuten dauern.

➤ Option 2: Über die Enterprise-Anwendung

Gruppen, die mit der ATLAS-auth Enterprise-Anwendung verknüpft sind, welche nach der Verbindung mit ATLAS automatisch eingerichtet wird, werden synchronisiert.

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | A | ATLAS-auth |
|--------------------------|---|------------|

Durch Klicken auf die Enterprise-Anwendung kannst du zu „Benutzer und Gruppen“ gehen und „Benutzer/Gruppe hinzufügen“ auswählen. Hier kannst du jede Gruppe in Entra ID auswählen, unabhängig vom Namen.

- Auszuführende Schritte:**
- Melde dich bei Entra ID an
 - Gehe zu ‚Enterprise-Anwendungen‘
 - Klicke auf ATLAS-Auth
 - Klicke im Bereich ‚Verwalten‘ auf ‚Benutzer und Gruppen‘
 - Klicke auf ‚Benutzer/Gruppe hinzufügen‘
 - Klicke auf ‚Keine ausgewählt‘
 - Ändere von ‚Alle‘ zu ‚Gruppen‘
 - Wähle die Gruppen aus, die du hinzufügen möchtest, und klicke auf ‚Auswählen‘
 - Du siehst nun, wie viele Gruppen ausgewählt wurden. Wenn alles korrekt ist, klicke auf ‚Zuweisen‘.

Stelle sicher, dass der Global Admin bei der ersten Anmeldung in ATLAS in einer der Entra-ID-Gruppen enthalten ist. ATLAS synchronisiert nur Gruppen, keine einzelnen Benutzer. Diese Synchronisierung kann bis zu 5 Minuten dauern.